

# LIZFLOW

## Mode opératoire

### Précautions avant livraison

- Vérifier l'accessibilité de la fosse par le camion citerne.
- S'assurer de pouvoir accueillir le volume de livraison dans la fosse.
- Préciser le type de fosse à la commande (aérienne ou enterrée).
- Prévoir un point d'eau pour le rinçage de la citerne.

### Bonnes pratiques

- Mettre le lisier en agitation pour l'homogénéiser, de 20 minutes à quelques heures en fonction :
  - ▶ du système d'agitation
  - ▶ de la taille de la fosse
  - ▶ de la consistance du lisier (paille, dépôts, teneur en matière sèche ...).
- Vider le LIZFLOW dans la fosse en agitation.
- Poursuivre l'agitation pendant au moins 1 heure au strict minimum.
- Stockage prolongé possible : mélanger au moins une fois tous les 4 à 5 jours.
- Agiter le mélange LIZFLOW + lisier avant l'épandage.
- Épandre le lisier traité en veillant à bien respecter les dispositions légales concernant les dates possibles pour épandre.



### Dosage du mélange lisier + LIZFLOW

	fosse en m <sup>3</sup>	unités/30 t	20 m <sup>3</sup> /ha		25 m <sup>3</sup> /ha		30 m <sup>3</sup> /ha		35 m <sup>3</sup> /ha		40 m <sup>3</sup> /ha		45 m <sup>3</sup> /ha		50 m <sup>3</sup> /ha	
			CaO/ha	ha total												
30 t	1000	11400	228	50	285	40	342	33	399	29	456	25	513	22	570	20
	1500	11400	152	75	190	60	228	50	266	43	304	38	342	33	380	30
2 x 30 t	2000	22800	228	100	285	80	342	67	399	57	456	50	513	44	570	40
	2500	22800	182	125	228	100	274	83	319	71	365	63	410	56	456	50
3 x 30 t	3000	34200	228	150	285	120	342	100	399	86	456	75	513	67	570	60
	3500	34200	195	175	244	140	293	117	342	100	391	88	440	78	489	70
4 x 30 t	4000	45600	228	200	285	160	342	133	399	114	456	100	513	89	570	80
	4500	45600	203	225	253	180	304	150	355	129	405	113	456	100	507	90